


 NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE	<b>INSTRUKCJA          SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ          QI-015/HS</b>	Strona: 1 z 4
		WYDANIE: II
ISO 9001	<b><i>Instrukcja zbierania          odpadów medycznych zakaźnych</i></b>	DATA OBOWIĄZYWANIA: 04-11-2010

Kopia nr:

Własność:

--	--

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

	<b>STANOWISKO</b>	<b>NAZWISKO</b>	<b>DATA</b>	<b>PODPIS</b>
<b>OPRACOWAŁ</b>	Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych	Zdobysław Kilanowski Anna Danielak Brygida Lampe	04.11.2010	
<b>SPRAWDZIŁ</b>	Lekarz ds. Zakażeń Szpitalnych	Zdobysław Kilanowski	04.11.2010	
<b>ZATWIERDZIŁ</b>	Prezes Zarządu	Ewa Wieja	04.11.2010	



NZOZ SZPITAL  
W PUSZCZYNOWIE

INSTRUKCJA  
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  
QI-015/HS

Strona: 2 z 4

WYDANIE:  
II

ISO 9001

*Instrukcja zbierania  
odpadów medycznych zakaźnych*

DATA OBOWIĄZYWANIA:  
04-11-2010

## 1. Przebieg czynności

ŚRODKI MATERIALNE	PRZEBIEG CZYNNOŚCI	UWAGI
<p>worek czerwony podstawowy na odpady zakaźne lub kosz, stelaż z workiem podstawowym na odpady zakaźne lub pojemnik podręczny z woreczkiem dodatkowym /miska nerkowata lub pojemnik na odpady zakaźne lub worek czerwony zbiorczy na odpady zakaźne oraz etykiety nr 1 i 3</p>	<p><b>Czynności przed wykonaniem pracy</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Założyć odzież ochronną</li><li>2. Przygotować wymagany worek lub pojemnik</li><li>3. Zaplanować czynności tak by nie skażać innych odpadów oraz przedmiotów, mebli, klamek itd.</li></ol> <p><b>Czynności w trakcie wykonania pracy</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Odpady zakaźne, bezpośrednio po powstaniu, w zależności od rodzaju i wielkości zbieranych oraz od miejsca wytwarzania odpadów należy:<ul style="list-style-type: none"><li>- usunąć do worka podstawowego na odpady zakaźne – zawieszono na stelażu/wózk, umieszczonego w koszu na odpady zakaźne/ zapakować w taki worek,</li><li>lub</li><li>- usunąć do woreczka dodatkowego na odpady zakaźne umieszczonego w pojemniku wielorazowym, a ten następnie, bezpośrednio po zakończeniu czynności, do worka podstawowego umieszczonego w koszu na odpady zakaźne,</li><li>lub</li><li>- usunąć do pojemnika,</li><li>lub</li><li>- umieścić bezpośrednio we worku zbiorczym.</li></ul></li><li>2. Następnie należy:<ul style="list-style-type: none"><li>- worki podstawowe usunąć do worków zbiorczych umieszczonych w pojemnikach zbiorczych,</li><li>- pojemniki w zależności od rodzaju zbieranych odpadów:<ul style="list-style-type: none"><li>- usunąć, po napełnieniu, do worka podstawowego, a ten jak wyżej,</li><li>- przekazać pracownikowi transportującemu odpady,</li><li>- umieścić obok pojemnika zbiorczo- transportowego,</li></ul></li><li>- worki zbiorcze z odpadami usunąć do pojemników zbiorczo-transportowych.</li></ul></li><li>3. Worek/pojemnik szczelnie zawiązać/zamknąć - w sposób uniemożliwiający ponowne otwarcie.</li><li>4. Po zawiązaniu worka zbiorczego na odpady 180103* należy wypisać i nakleić etykietę nr 1./Po zamknięciu pojemnika na odpady 180102* należy wypisać i nakleić etykietę nr 3.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instrukcja nie dotyczy ostrych odpadów medycznych zakaźnych, w przypadku ostrego odpadu medycznego należy posługiwać się „Instrukcją zbierania ostrych odpadów medycznych zakaźnych”.</li><li>2. Wybierając sposób postępowania uwzględniający rodzaj odpadów i opakowania, należy posługiwać się Załącznikami Nr 1-7 do „Procedury postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi”.</li><li>3. Wzory etykiet podano w Załączniku Nr 8 do „Procedury postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi”.</li><li>4. Zbieranie odpadów do woreczka dodatkowego umieszczonego w pojemniku wielorazowym należy stosować w sytuacji, gdy nie jest możliwe bezpośrednie usunięcie odpadu zakaźnego niewielkich rozmiarów do worka podstawowego w koszu, na stelażu, na wózk np. na sali chorych.</li><li>5. Dopuszcza się możliwość chwilowego odłożenia odpadu zakaźnego na miskę nerkowatą jeśli nie jest możliwe użycie woreczka dodatkowego, pod warunkiem, że nie będzie ona jednocześnie wykorzystywana do umieszczania narzędzi lub innych odpadów, a po usunięciu zawartości zostanie zdezynfekowana.</li><li>6. Odpady zakaźne nie podlegają segregacji w celu odzysku surowców wtórnych dlatego np. zainfekowana butelka plastikowa użyta u pacjenta podlegającego izolacji nie jest surowcem wtórnym z tworzywa sztucznego, jest odpadem zakaźnym.</li><li>7. Odpadów nie wolno upychać, przekładać, przesypywać.</li><li>8. Worki należy napełniać tak, by umożliwić swobodne zawiązanie worka.</li><li>9. Raz zamkniętego worka/pojemnika nie wolno otwierać.</li></ol>



NZOZ SZPITAL  
W PUSSZYCKOWIE

INSTRUKCJA  
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  
QI-015/HS

Strona: 3 z 4

WYDANIE:  
II

ISO 9001

*Instrukcja zbierania  
odpadów medycznych zakaźnych*

DATA OBOWIĄZYWANIA:  
04-11-2010

**Czynności po zakończeniu pracy**

1. Zdjąć odzież ochronną
2. Umyć i zdezynfekować ręce.
3. Umyć i zdezynfekować pojemnik wielorazowy/miskę nerkową.

**Postępowanie w sytuacjach awaryjnych**

1. W przypadku ekspozycji na materiał biologiczny - postępowanie zgodne z procedurą i instrukcją dotyczącymi postępowania po ekspozycji na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał.
2. W przypadku, gdy w trakcie zbierania odpadu dojdzie do skażenia powierzchni zewnętrznej worka lub pojemnika, należy skażoną powierzchnię worka/pojemnika, zdezynfekować metodą przez przetarcie, a jeśli takie postępowanie nie jest możliwe, to worek/pojemnik należy umieścić w worku podstawowym na odpady zakaźne (uwzględniając jednocześnie, aby nie skażać powierzchni zewnętrznej tego worka).
3. W przypadku omyłkowego umieszczenia odpadu, który nie jest odpadem zakaźnym, we worku na odpady zakaźne, należy traktować go jako odpad zakaźny i pozostawić we worku na te odpady.
4. W przypadku omyłkowego umieszczenia odpadu zakaźnego we worku na odpady komunalne, należy:
  - odpad zakaźny pozostawić we worku na odpady komunalne (inaczej postępować w przypadku ostrego odpadu zakaźnego, patrz zasady poniżej), a następnie cały worek traktować jako odpad zakaźny,
  - lub
  - wyjąć odpad zakaźny oraz stykające się z nim inne odpady, zachowując środków ostrożności, i potraktować je jako odpady zakaźne.
5. W przypadku omyłkowego umieszczenia odpadu zakaźnego na misce nerkowej/pojemniku wraz z innymi odpadami nie będącymi odpadami zakaźnymi, należy odpady te traktować jako zakaźne, a miskę nerkową/pojemnik zdezynfekować.
6. W przypadku upuszczenia odpadu zakaźnego np. na podłogę/blat stołu - należy odpad podnieść i umieścić we worku/pojemniku, a następnie skażoną powierzchnię zdezynfekować przez przetarcie.
7. W przypadku uszkodzenia worka należy umieścić go w kolejnym worku.
8. W przypadku uszkodzenia pojemnika należy odpady umieścić w nowym pojemniku, a uszkodzony pojemnik traktować jako odpad zakaźny.



NZOZ SZPITAL  
W PUSZCZYKOWIE

INSTRUKCJA  
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  
QI-015/HS

Strona: 4 z 4

WYDANIE:  
II

ISO 9001

*Instrukcja zbierania  
odpadów medycznych zakaźnych*

DATA OBOWIĄZYWANIA:  
04-11-2010

**2. Załączniki**

Nie przewidziano

**3. Rozdzielnik instrukcji**

Rozdzielnik instrukcji przechowywany jest u Naczelnego Pielęgniarza

**4. Karta zmian**

Nr karty zmian	Litera zmian	Podpis	Data	Nr karty zmian	Litera zmian	Podpis	Data